

Platform Yönetimi

- Marka Oluşturma
- Lisans
- Cortex
- MISP
- SMTP
- Kimlik Doğrulama


Marka Oluřturma

Bu özellik yalnızca bir lisansla kullanılabilir.

Marka adını, giriř sayfası logosunu, gezinti sayfası logosunu ve favicon'u deęiřtirebilirsiniz.

Markalařmayı özelleřtirmek için:

- Platform Yönetimi simgesinde, Marka sekmesini seçin.
- Gerekli deęiřiklikleri yapın.
- Onayla'ya tıklayın.



Lisans

Lisansı Yükle veya Güncelle

Varsayılan olarak, TheHive topluluk sürümü lisansını içerir.

Yeteneklerin ve kotaların kilidini açmak için bir lisans gereklidir. StrangeBee ile iletişime geçin. Lisansı StrangeBee'den satın aldığınızda, StrangeBee size lisansı etkinleştirmenizi sağlayacak bir müşteri portalında hesap oluşturacaktır.

Lisansı Etkinleştir veya Güncelle

- Platform Yönetimi sayfasında, Lisans sekmesinde, Geçerli lisansı güncelle düğmesine tıklayın.

Platform Management / License

Platform Management

License Status Branding Cortex MISP Authentication SMTP Global E

License Management Platinum

Update the current license

User	StrangeBee
Creation date	01/10/22 21:18 2 months
Valid since	01/10/22 20:59 2 months
Expiration date	01/10/23 20:59 10 months
Readonly users	0 / Unlimited
Normal users	8 / Unlimited
Service users	0 / Unlimited
Organisations	2 / Unlimited
Dashboards	1 / Unlimited
Case templates	2 / Unlimited
Nodes cluster	1 / 1
MISP servers	0 / Unlimited
Cortex servers	1 / Unlimited

success
Challenge copied to clipboard!

Set a license key

Challenge [Copy this challenge](#)

eyJlcGsiOmsia3R5IjoIRUMILCjcnYio0QLT1NiIsingioDleNpTF9SUU1j5kiky2SHOEhUTktvR1NNeEc2eFZRWWVXNmlBcUdnUVEwliwieSi6ikVYMEDlWmxHOV9fdXlIQVRUHyb2NXOC5wQIOStIdurktv5DjHSWZXUjQifSwiZW5jjoIQTi1NkdDTSlismFszYi6ikVDREgtRVmRMT11NktXin0.mI2_-5YYqsn0_kNs7GCIMDHlmGBdp4Xn1Hwtz3_crp6xivu9RZT1wFPsOu43oWPRlp9di.2fmiQJMI2Fv_HyYZzPj1w5AoWolVXknmrO23TsqYhZpusUvkgMRKH1k30VE1lb_fko9bOUZ9aKv9bwQFzR8NM5dpjZooFUZWN4vpuyjBLA6OzTKO2_K7Fv1Y9m2oVaUtQw4YYZVDLTso2YIGUIYS_wph7iUBhBWu27xY8_7PpF3E8tVNWTOdteq1TSRCpNRjFECp7Kukp77z3u0FtnehlhkaDuhvsNFDaiffzZTHD925nN4ElpDOZMPNsE1X46-DSXxPufWMYHYFakp_PqDo1V4DlBfn_glvY75d0BxLHKlroOv9DYuZb-i6xh_3e5QxAtczs0yqiEHRNijaGbu8VKnAXddDv7e3aXn8TC9CSBQyFRH9g44kwkyJqKiOu4ILx9sP4o663nhXlqJF_6jk3tgFimpOxPIWg.79JNX4Czt4KxNC74-u5LLw

License *

Enter a license...

Cancel Activate the license key

Lisans Anahtarını Ayarla penceresi açılır. Pencerede meydan okumayı görebilirsiniz.


- Kopyala'ya tıklayın

Meydan okuma kopyalandı mesajını göreceksiniz. Meydan okuma kopyaladıktan sonra, StrangeBee müşteri portalındaki hesabınıza gidin ve bu meydan okumayı kullanılarak lisansı etkinleştirin ve müşteri portalı size bir etkinleştirme lisans anahtarı verecektir.

- Etkinleştirme anahtarını Lisans alanına girin

Lisans anahtarını etkinleştir düğmesine tıklayın

Bu, lisansı etkinleştirir ve bu lisansla birlikte gelen tüm özelliklerle örneğinizi günceller.



Lisans aşağıdaki yeteneklerle tanımlanır:

- Platformunuzda kaç kullanıcı oluşturabileceğinizi belirler.
- Lisans, kullanıcı sayısına ve organizasyon sayısına dayanır.
- Bir doğrulama ve son kullanma tarihi vardır.
- Sınırsız Sayıda Salt Okunur kullanıcı ve Servis hesaplarına izin verir. Servis hesapları, TheHive arayüzüne erişimi olmayan ancak tüm API'ları çağırmak için bir API anahtarı kullanabilenlerdir.

Cortex

Varsayılan olarak, TheHive hiçbir Cortex sunucusuna bağlı değildir.

TheHive'i Cortex'e bağlayın ve Gözlemlenebilirler hakkında bilgi ve istihbarat toplamak için Analizörlerden yararlanın, ayrıca Aksiyonları etkinleştirerek ağınıza veya üçüncü taraf hizmetlerinde(TheHive ve Cortex'in dışında gelen ve bu platformlarla entegre olarak çalışabilen diğer yazılım veya servisler) işlemler çalıştırın.

Giriş

Bir bağlantı tanımlamak için bir Cortex sunucusunda bir hesap ve bir API anahtarı gereklidir.

- Gözlemlenebilirler üzerinde ayrıntılar, bağlamsal bilgi, istihbarat elde etmek için Analizörler başlatılabilir.
- Yanıtlayıcılar, Araştırma ve Olay Yanıtı sırasında etkin işlemleri çalıştırmak için Vaka, Görevler, Gözlemlenebilirler, görev Günlükleri ve Uyarılar üzerinde başlatılabilir.

Bir veya daha fazla Cortex örneği TheHive'e bağlanabilir.

Cortex Bağlantılarını Yönetme

Yeni Bir Cortex Sunucusu Ekleyin

The screenshot shows the 'Platform Management / Cortex' interface. The 'General settings' tab is active, displaying fields for 'Server name', 'Server url', and 'API Key'. The 'Proxy' section has 'Use default configuration' set to 'Disabled'. The 'SSL Settings' section has 'Do not check Certificate Authority' and 'Disable hostname Verification' both set to 'Not recommended'. The 'Advanced settings' section has 'Choose the filter on TheHive organisations' set to 'Include all organisations'. The 'Servers' section shows a list of servers with a 'No Data' message.

Cortex bağlantısını belirtin:

- Bu bağlantı için bir isim, örneğin: Cortex1
- Bağlanılacak Cortex sunucusunun URL'si, örneğin: <https://cortex.mycompany.com>
- Ayrılmış Cortex hesabının API anahtarı
- Cortex ile bağlantı kurmak için gerekiyorsa Proxy ayarları

Gelişmiş Ayarlar

Advanced settings

Advanced settings

Choose the filter on TheHive organisations

Include selected organisations

Select the organisations to include

Search

Cancel

Update

Cortex tarafından sunulan tüm Analizörler ve Yanıtlayıcılar TheHive'deki tüm organizasyonlar için kullanılabilir durumdadır. Ayrıca, 2 seçenek daha bulunmaktadır:

- Onları sadece TheHive'daki mevcut Organizasyonların bir alt kümesine kullanılabilir hale getirin.
- Onları TheHive'daki mevcut Organizasyonların bir alt kümesine kullanılamaz hale getirin.

Bir Bağlantıyı Sil







Platform Management

License

Status

Branding

Cortex

MISP

Authentication

SMTP

Global Endpoints

LDAP servers

General settings

Max retries on error

3

Refresh Delay

5

seconds

Frequency of status checks

1

minute

Servers

+

SERVER NAME

cortex

...

Cortex

...

1

Delete

MISP

Giriş

Bir bağlantı tanımlamak için MISP sunucusunda bir hesap ve bir API anahtarı gereklidir.

- Bir veya daha fazla MISP örneği TheHive'a bağlanabilir.
- Her biri için:
- MISP etkinlikleri, TheHive'da Uyarılar olarak içe aktarılabilir. İçe aktarılan etkinlikleri hassaslaştırmak için bir filtre seti kullanılabilir.
- Bir Vaka'da IOC olarak işaretlenmiş Gözlemlenebilirler, MISP'te yeni bir etkinlik olarak dışa aktarılabilir.

MISP bağlantılarını yönetme

Yeni bir MISP sunucusu ekleyin

The screenshot shows the MISP Platform Management interface. The main window displays the 'General settings' tab for the MISP instance. The 'Servers' section is empty, showing a 'No Data' message. A modal dialog box titled 'Set up the new server' is open on the right side of the screen. The dialog box contains the following fields and options:

- General settings**
 - Server name *
 - Server url *
 - API Key *
 - Purpose *
- Proxy**
 - Use default configuration: Enabled (selected), Disabled
- SSL Settings**
 - Do not check Certificate Authority: Not recommended (selected)
 - Disable hostname Verification: (selected)
- Advanced settings**

Bağlantı için şunları belirtin:

- Bu bağlantı için bir isim, örneğin: misp1
- Bağlanılacak MISP sunucusunun URL'si, örneğin: <https://misp.mycompany.com>
- Ayrılmış MISP hesabının API anahtarı
- Bu bağlantının amacı: Yalnızca İçe Aktar, Yalnızca Dışa Aktar veya İçe Aktar ve Dışa Aktar

- TheHive'in MISP ile bağlantı kurması için gerekiyorsa Proxy ayarları

Gelişmiş Ayarlar

Advanced settings

Choose the filter on TheHive organisations

Include all organisations



Tags



Export case tags



Export observables tags



Varsayılan olarak, TheHive'daki tüm organizasyonlar bu bağlantıdan faydalanır. Ek olarak, 2 seçenek daha bulunmaktadır:

- Bu bağlantıyı yalnızca TheHive'daki mevcut organizasyonların bir alt kümesine kullanılabilir hale getirin.
- Bu bağlantıyı TheHive'daki mevcut organizasyonların bir alt kümesine kullanılamaz hale getirin.

Ek seçenekler size şunları sağlar:

- MISP etkinliklerini içe aktardığınızda Uyarılara eklenen etiketleri tanımlayın
- IOC'leri MISP'te dışa aktardığınızda, yeni MISP etkinliğinde Vakadaki gözlemlenebilirlerden gelen etiketleri de dışa aktarın
- IOC'leri MISP'te dışa aktardığınızda, gözlemlenebilirlerden gelen etiketleri de dışa aktarın

Filtreler

Filter settings

Maximum age

minutes▼

Organisations to include

Organisations to exclude

Maximum number of attributes

List of allowed tags

+

Prohibited tags list

+

MISP etkinliklerini TheHive Uyarıları olarak içe aktardığınızda, birkaç seçenek mevcuttur:

- İçe aktarılmasına izin verilen bir MISP etkinliğinin maksimum yaşını belirleyin
- İçe aktarılmasına izin verilen MISP etkinliklerinin sahibi olan organizasyonların bir listesini belirtin
- İçe aktarılmasına izin verilmeyen MISP etkinliklerinin sahibi olan organizasyonların bir listesini belirtin
- İçe aktarılması için MISP etkinliğine dahil edilecek gözlemlenebilirlerin (~ özniteliklerin) bir limitini belirleyin
- İçe aktarılması için MISP etkinliğinde bulunması gereken etiketlerin bir listesini belirtin
- İçe aktarılması için MISP etkinliğinde bulunması gereken etiketlerin bir listesini belirtin ve bunu görmezden gelin

Bir Bağlantıyı Sil



General settings

Interval *

1

hour



Servers +

SERVER NAME

DATES

MISP
https://

[Redacted]



1

Delete



SMTP

TheHive, e-posta bildirimleri göndermek için bir SMTP sunucusuna bağlanabilir ve kullanıcıların unuttukları şifrelerini tanımlamalarına veya değiştirmelerine izin verebilir.

SMTP'yi Yapılandırın

Platform Yönetimi sayfasında, SMTP sekmesini seçin.

The screenshot shows the 'Platform Management / SMTP' configuration page. The page has a dark blue header with the TheHive logo and navigation links. The main content area is white and contains the following sections:

- Server settings**
 - Server name or IP address: mailserver.mycompany.com
 - Port: 25
 - Reset Password button
- Send emails from**
 - Send emails from: thehive@mycompany.com
 - Token expiration: 10 minutes
- Security and authentication settings**
 - Connection Security: none
 - Username: (empty field)
 - Password: (empty field with a toggle for visibility)

The bottom left corner shows the version number '5.0.18-1'.

Sunucu Ayarlarını Yapılandırın

Tanımlayın:

- Sunucu adı veya IP adresi
- Port
- Gönderen olarak kullanmak istediğiniz e-posta adresi

Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Ayarlarını Yapılandırın

Gerekliyse ek güvenlik parametrelerini belirtin:

- Bağlantı güvenliği listesinden doğru protokolü seçin
- Gerekirse Kullanıcı adı ve Şifreyi girin

Değişiklikleri Onaylayın

Kullanıcı hesabı oluşturun ve bildirim gönderin

Kimlik Doğrulama

Genel Ayarlar

Bilgi:

- Gerekli izinler: yönetici
- Organizasyon: admin
- Konum:

1. Menü: Platform Yönetimi
2. Sekme: Kimlik Doğrulama

Platform Management / Authentication

→

Platform Management

License

Status

Branding

Cortex

MISP

Authentication

SMTP

Global Endpoints

LDAP servers

Session settings

Duration of user inactivity before session expiration *

8

hours

Warning message display time, before session expiration *

15

minutes

Advanced settings

Enable API Key authentication

☒

Enable Basic Authentication

☐

Enable HTTP header Authentication

☐

Enable Multifactor authentication

☒

Default User Domain

@ thehive.local

Oturum Ayarları

- Kullanıcının oturumu hareketsiz kalma süresi öncesi sona erme süresi: Hareketsiz kalırsa kullanıcıyı oturumdan çıkarma süresi

- Oturum sona ermeden önce uyarı mesajının görüntülenme süresi: Oturumdan çıkmadan önce uyarı mesajının görüntülenme süresi

Birkaç seçenek mevcuttur:

- Temel Kimlik Doğrulamayı Etkinleştir: Sağlanan giriş ve parola ile HTTP isteklerini kimlik doğrular
- API Anahtar Kimlik Doğrulamasını Etkinleştir: Sağlanan bir API anahtarı ile HTTP isteklerini kimlik doğrular
- HTTP Başlık Kimlik Doğrulamasını Etkinleştir: Kullanıcı girişini içeren bir HTTP başlığı kullanarak HTTP isteklerini kimlik doğrular
- Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamasını Etkinleştir: Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama varsayılan olarak etkindir. Bu, kullanıcıların Çok Faktörlü Kimlik Doğrulamalarını Kullanıcı Ayarları sayfası üzerinden yapılandırabilecekleri anlamına gelir.
- Varsayılan kullanıcı alanı: Varsayılan olarak, kullanıcılar bir e-posta adresiyle giriş yaparlar, örneğin: user@domain.com. Kurulduğunda, kullanıcıların alan olmadan da giriş yapma izni verilir (örneğin, kullanıcı).

Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını Yönetmek

Kullanıcıları doğrulamak için birkaç seçenek bulunmaktadır:

- Yerel hesaplar: Parola politikasını yapılandırabileceğiniz yerel bir kullanıcı veritabanını yönetin.
- LDAP dizini kullanma: TheHive'ı bir LDAP sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırın.
- Active directory kullanma: TheHive'ı bir LDAP sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırın.
- SAML: Kullanıcıları doğrulamak için bir veya daha fazla SAML sağlayıcısı aracılığıyla tek oturum açmayı kullanın.
- OAuth2: Kullanıcıları doğrulamak için harici bir OAuth2 sunucusu aracılığıyla tek oturum açmayı kullanın.

Birden fazla sağlayıcı kullanımı

ORDER	TYPE	ORDER	TYPE
▲ ▼	Local Authentication	▲ ▼	OAuth 2 Authentication
▲ ▼	OAuth 2 Authentication	▲ ▼	Local Authentication
▲ ▼	Directories Authentication	▲ ▼	Directories Authentication

TheHive, kullanıcıları doğrulamak için birden fazla sağlayıcı kullanabilir, öncelik sırasını değiştirmek için okları kullanın (örneğin: önce OAuth2 doğrulamasını deneyin, sonra yerel veritabanını).

Yerel Hesap

Bu, TheHive'in varsayılan davranışıdır. Uygulamalar kullanıcı adlarını ve parolaları yerel bir veritabanında saklar.

Yapılandırma

The screenshot shows the 'Platform Management / Authentication' interface. The 'Local Authentication' tab is selected, displaying the following settings:

- Enable local authentication:** ☒
- User blocking settings:**
 - Number of failed authentications before temporary user blocking: 5
 - Duration before user automatic unblocking: 15 minutes
- Configuration:**
 - Enabled password policy: ☒
 - Minimum length: 8
 - Minimum number of lower case characters: 1
 - Minimum number of upper case characters: 1
 - Minimum number of digits: 1
 - Minimum number of special characters: 1
 - Disallow using usernames as passwords: ☒

At the bottom, there is a confirmation message: 'Do you want to save the modifications?' with 'Cancel' and 'Confirm' buttons.

Varsayılan olarak, yerel hesaplar için herhangi bir politika etkin değildir. Bununla birlikte, bir parola politikası ve engelleme ayarları ayarlanabilir:

- Bir kullanıcının geçici olarak engellenmeden önce kimlik doğrulama için başarısız deneme sayısı
- Kullanıcının engelini kaldırmak için ilgili süre

Parola Politikası

- Bu seçenek varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Etkinleştirildiğinde, aşağıdaki öğeler yapılandırılabilir:
- Parolada minimum uzunluğu
- Parolada bulunması gereken minimum küçük harf sayısı
- Parolada bulunması gereken minimum büyük harf sayısı
- Parolada bulunması gereken minimum rakam sayısı

- Parolada bulunması gereken minimum özel karakter sayısı
- Kullanıcı adlarının parola olarak kullanımını izin verme veya izin vermemeyi ayarlama

LDAP Kimlik Doğrulamasını Ayarlama

Authentication providers		
ORDER	TYPE	STATUS
▲ ▼	Local Authentication	Enabled
▲ ▼	Directories Authentication	Disabled
▲ ▼	OAuth 2 Authentication	Disabled

LDAP kimlik doğrulamasını kurmak için şu adımları izleyin:

1. Dizin Kimlik Doğrulaması'na tıklayın.
2. Dizini etkinleştirmek için anahtarı kullanın.
3. Ardından menüden LDAP'ı seçin; gerekli parametrelerin listesi görüntülenir.

Enable directory



Configuration

ldap



Servers hostname or IP address *

ldap.company.com ✕

auth-Use SSL



DN of the service account *

cn=thehive,ou=users,dc=company,dc=com

Bind password *

.....



Users Base DN *

ou=users,dc=company,dc=com

Filter used to search users *

(&{uid={0}}(objectClass=inetOrgPerson))

Cancel

Confirm

4. Değişikliklerinizi onaylayın ve kaydedin.

5. Dizin Kimlik Doğrulaması satırını, kimlik doğrulama sağlayıcıları listesinde kullanılacak ilk sağlayıcı olarak taşıyın.

LDAP ile Kimlik Doğrulama

Kimlik doğrulama yapabilen kullanıcıların zaten TheHive yerel veritabanında bir hesap oluşturmuş olmaları gerekir.

Active Directory

Active Directory kimlik doğrulamasını yapılandırmak için bir lisans gereklidir.

Platform Management / Authentication

Directories Authentication

Platform Management

License Status Branding Cortex MISP Aut

Session settings

Duration of user inactivity before session expiration *
8 hours

Warning message display time, before session expiration *
15 minutes

Advanced settings

Enable API Key authentication
[On]

Enable Basic Authentication
[Off]

Enable HTTP header Authentication
[Off]

Enable Multifactor authentication
[On]

Default domain for user login
@ thehive.local

Authentication providers

ORDER	TYPE
▲ ▼	OAuth 2 Authentication
▲ ▼	Local Authentication
▲ ▼	Directories Authentication
▲ ▼	SSO/SAML Authentication

5.1.0-1-SNAPSHOT

Enable directory
[On]

Configuration

ad

The addresses of the domain controllers

The Windows domain name *
DOMAIN

The DNS domain name *
domain.local

Use SSL
[On]

Cancel Confirm

AD kimlik doğrulamasını yapılandırmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız olacak:

- Alan denetleyicilerinin adresleri

- Windows Alan Adı
- DNS alan adı
- SSL kullanılıp kullanılmadığı

SAML

TheHive SAMLv2.0 kimlik doğrulama sağlayıcılarını destekler.

Yapılandırma

Bir SAML kimlik doğrulama sağlayıcısı aşağıdaki yapılandırma parametrelerini kabul eder:

- Ad: TheHive'daki sağlayıcıya bir ad verin.
- Kimlik Sağlayıcı meta veri türü: Bilgi toplama yöntemini seçin: xml veya url
- Kimlik Sağlayıcı meta veri değeri: Hizmet bilgisiyle birlikte URL veya XML içeriği verin
- Maksimum kimlik doğrulama süresi: Bu değer, kimlik sağlayıcıdan alınan değerle eşleşmelidir

Create SAML ✕

Type

saml

* Name

Microsoft

* Identity Provider metadata type

url

* Identity Provider metadata value

https://login.microsoftonline.com/

* Maximum authentication life time

90

days

Configuration gathered using the URL

Create SAML ✕

Type

saml

* Name

Okta

* Identity Provider metadata type

xml

* Identity Provider metadata value

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <md:EntityDescriptor entityID="http://www.okta.com/exknhwsdZuAGUSK66696"
3   xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata">
4   <md:IDPSSODescriptor WantAuthRequestsSigned="false"
5     protocolSupportEnumeration="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol">
6     <md:KeyDescriptor use="signing">
7       <ds:KeyInfo xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
8
9
10
11
12
13
14
15
```

* Maximum authentication life time

90

days

Birden Fazla Hizmet Sağlayıcısı Yapılandırırma

Birden fazla hizmet sağlayıcısı yapılandırılabilir. Bu durumda, bir kullanıcı giriş yapmaya çalıştığında, TheHive her bir hizmet sağlayıcısına sırayla sorgu gönderir. Bir hizmet sağlayıcı giriş yapma yetkisiyle yanıt verdiğinde sorgular durur.

Enable SSO/SAML



Clients



Microsoft



Okta



OAuth2 / OpenID Bağlantısı

Platform Management / Authentication

Platform Management

License Status Branding Cortex MISP Authentication SMTP Global Endpoints

Session settings

Duration of user inactivity before session expiration *
8 hours

Warning message display time, before session expiration *
15 minutes

Advanced settings

Enable API Key authentication
☒

Enable Basic Authentication
☐

Enable HTTP header Authentication
☐

Enable Multifactor authentication
☒

Default User Domain
thehive.local

Authentication providers

ORDER	TYPE
1	OAuth 2 Authentication
2	Local Authentication
3	Directories Authentication

OAuth 2 Authentication

Enable OAuth 2 provider
☒

Configuration

Client ID *
[Redacted]

Client secret *
[Redacted]

Thelive redirect URL *
[Redacted]

Response type *
code

Grant type *
authorization_code

Authorization URL *
[Redacted]

Prefix of the authorization header *
Bearer

Token URL *
[Redacted]

User information URL *
[Redacted]

List of scope *
User.Read X

Field that contains the id of the user in user info *
mail

User auto creation settings

Enable user auto creation
☐

Yapılandırma

Kullanıcıyı harici bir OAuth2 kimlik doğrulayıcı sunucusu kullanarak kimlik doğrulayın. Aşağıdaki yapılandırma parametrelerini kabul eder:

Parametre ve Açıklamaları :

- İstemci ID: OAuth2 sunucusundaki istemci Kimlik Bilgisi
- Gizli İstemci: OAuth2 sunucusundaki istemci Gizli Bilgisi

- TheHive yönlendirme URL'si: TheHive OAuth2 sayfasının URL'si (<https://xxx/api/ssoLogin>)
- Yetkilendirme URL'si: OAuth2 sunucusunun yetkilendirme URL'si Token URL'si: OAuth2 sunucusunun token URL'si
- Kullanıcı bilgisi URL'si: OAuth2 sunucusundan kullanıcı bilgisini almak için URL
- Kapsam listesi: Kapsam listesi Kullanıcı bilgisinde kullanıcı
- Kimlik Bilgisini içeren alan: Kullanıcı bilgisinde kullanıcı Kimlik Bilgisini içeren alan

Kullanıcı Otomatik Oluşturma

Kullanıcıların önceden oluşturulmadan giriş yapmalarına izin vermek için otomatik oluşturmayı etkinleştirebilir ve birkaç seçenek belirleyebilirsiniz:

- Kullanıcı bilgisinde kullanıcının adını içeren alan
- Kullanıcı bilgisinde kuruluşun adını içeren alan
- Yeni kullanıcılara uygulanan varsayılan kuruluş
- Yeni kullanıcılara uygulanan varsayılan profil

User auto creation settings

Enable user auto creation



Field that contains the name of the user in user info

profile

Field that contains the name of the organisation in user info

organisation

Default organisation used to create TheHive user

admin

Default profile used to create TheHive user

admin

Cancel

Confirm