

# /cuckoo/status

## GET /cuckoo/status/

Cuckoo sunucunun durumunu döndürür. 1.3 sürümünde diskpace girişi eklenmiştir. Diskspace girişi, ilgili dizinlerin bulunduğu diskin kullanılan, boş ve toplam disk alanını gösterir. Diskspace girişi, bir Cuckoo düğümünü Cuckoo API aracılığıyla izleme olanağı sağlar. Unutulmamalıdır ki her dizin ayrı ayrı kontrol edilir, çünkü birisi \$CUCKOO/storage/analyses için ayrı bir sabit diske bir sembolik bağ oluşturabilir, ancak \$CUCKOO/storage/binaries'yi olduğu gibi bırakabilir. (Bu özellik yalnızca Unix altında kullanılabilir!)

1.3 sürümünde cpuload girişi de eklenmiştir - cpuload girişi, sırasıyla son bir dakika, son 5 dakika ve son 15 dakika için CPU yükünü gösterir. (Bu özellik yalnızca Unix altında kullanılabilir!)

Diskspace dizinleri:

- analyses - \$CUCKOO/storage/analyses/
- binaries- \$CUCKOO/storage/binaries/
- temporary - tmp path as specified in conf/cuckoo.conf

Örnek request:

```
curl -H "Authorization: Bearer S4MPL3" http://localhost:8090/cuckoo/status
```

Örnek response:

```
{
  "tasks": {
    "reported": 165,
    "running": 2,
    "total": 167,
    "completed": 0,
    "pending": 0
  },
  "diskspace": {
    "analyses": {
      "total": 491271233536,
      "free": 71403470848,
```

```
    "used": 419867762688
  },
  "binaries": {
    "total": 491271233536,
    "free": 71403470848,
    "used": 419867762688
  },
  "temporary": {
    "total": 491271233536,
    "free": 71403470848,
    "used": 419867762688
  }
},
"version": "1.0",
"protocol_version": 1,
"hostname": "Patient0",
"machines": {
  "available": 4,
  "total": 5
}
}
```

Durum kodları:

- 200 - hata yok
- 404 - makine bulunamadı

---

Revision #1

Created 4 January 2024 12:28:10 by Ertan Sözer

Updated 4 January 2024 12:28:44 by Ertan Sözer