AIX

Aracı, izlemek istediğiniz uç noktada çalışır ve Wazuh sunucusuyla iletişim kurarak şifrelenmiş ve kimliği doğrulanmış bir kanal üzerinden neredeyse gerçek zamanlı olarak veri gönderir.

Bir Wazuh aracısının AIX sistemine dağıtımı, aracı yükleme, kaydetme ve yapılandırma görevini kolaylaştıran dağıtım değişkenlerini kullanır.

> Not: Aşağıda açıklanan tüm komutları çalıştırabilmek için root kullanıcı ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
> **Gerekli Bağımlılıklar:**
> vuruş

1. Dağıtım sürecini başlatmak için AIX yükleyicisini indirin .
2. Wazuh aracısını uç noktanıza dağıtmak için `WAZUH_MANAGER`değişkeni Wazuh yöneticisi IP adresini veya ana bilgisayar adını içerecek şekilde düzenleyin.

   ```
   WAZUH_MANAGER="10.0.0.2" rpm -ivh wazuh-agent-4.9.2-1.aix.ppc.rpm
   ```

   Aracı adı, aracı grubu ve kayıt parolası gibi ek dağıtım seçenekleri için AIX için dağıtım değişkenleri bölümüne bakın.

   > Not: Alternatif olarak, bir aracıyı kaydetmeden yüklemek istiyorsanız, dağıtım değişkenlerini atlayın. Farklı kayıt yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Wazuh aracı kayıt bölümüne bakın.

3. Kurulum sürecini tamamlamak için Wazuh aracısını başlatın.

   ```
   /var/ossec/bin/wazuh-control start
   ```

Dağıtım işlemi artık tamamlandı ve Wazuh aracısı AIX uç noktanızda başarıyla çalışıyor.

Revision #5
Created 11 December 2024 14:39:55 by Ayşegül Sarıkaya
Updated 23 December 2024 20:49:23 by Ayşegül Sarıkaya